

GEAWIN release 4.82.xx – Marzo 2019 e successive

- **VERSIONE LIGHT PLUS**

1. Sono stati inseriti alcuni nuovi campi nella scheda anagrafica della macchina:

- DATA DI ATTIVAZIONE EFFETTIVA AL FUNZIONAMENTO COME RT
- DATA DI SCADENZA DEL GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DGFE)
- DATA DI SCADENZA DEL CERTIFICATO DISPOSITIVO

2. E' stata modificata la funzione di LISTA MACCHINE (presente nel sottomenu delle STAMPE) per prendere vantaggio da queste nuove informazioni:

DINAMIC LIGHT PLUS by HINSER DATA - Operatore 01 - User: PRINCIPALE - STAMPA LISTA MACCHINE

SELEZIONI SULL'ARCHIVIO

Da codice cliente	<input type="text"/>	A codice cliente	<input type="text"/>
Da rag soc ubicaz	<input type="text"/>	A rag soc ubicaz	<input type="text"/>
Inizio uso RT: da data	<input type="text" value="//"/>	a data	<input type="text" value="//"/>
Scadenza DGFE: da data	<input type="text" value="//"/>	a data	<input type="text" value="//"/>
Scadenza Cert.Dispositivo: da data	<input type="text" value="//"/>	a data	<input type="text" value="//"/>

Ordinamento per

- 1. Codice cliente
- 2. Ragione Sociale Ubicazione

Selezionare macchine da stampare

- Misuratori Fiscali (flag RT non marcato e lunghezza matricola = 0,7,8,9 caratteri)
- Reg. Telematici (flag RT marcato)
- Reg. Telematici usati come Mis. Fiscali (flag RT non marcato e lunghezza matricola = 11 caratteri)

Menù - F10

Stampa

Anche Macchine defiscalizzate


Ora è possibile ottenere SCADENZIARI relativi

- all'effettiva messa in servizio come RT delle apparecchiature in assistenza
- alla data di SCADENZA DEL DGFE (per programmare in modo efficiente e mirato la relativa sostituzione)
- alla data di SCADENZA DEL CERTIFICATO DISPOSITIVO (si tratta di una scadenza a lungo termine, ma è sicuramente un'informazione importante nella gestione della macchina stessa)

3. Per ottimizzare i due momenti critici che ogni laboratorio abilitato incontrerà nel corso dell'anno 2019, che coincidono con le date di attivazione massiva dei RT, cioè con il 01/07/2019 e con il 01/01/2020, è stata introdotta nel programma

GEAWIN ver. LIGHT PLUS la funzione che consente una altrettanto massiva trasformazione delle apparecchiature gestite.

Questa funzione è disponibile nel sottomenù UTILITA alla voce ATTIVAZIONE CUMULATIVA RT:



Con questa operazione, come riportato anche nella schermata di lavoro, si ottiene la contemporanea marcatura del flag REGISTRATORE TELEMATICO presente nella scheda anagrafica della macchina, per tutte le macchine che hanno la DATA DI INIZIO USO RT compresa nell'intervallo impostato dall'operatore.

Dal momento in cui quel flag diventa VERO (cioè risulta essere marcato) quella macchina acquisisce tutte le prerogative dei RT (es: validità VP 24 mesi, VP escluse dall'elenco trimestrale, ...).

Come evidenziato nella schermata di lavoro, questa operazione DEVE ESSERE EFFETTUATA DOPO AVERE ESEGUITO L'EVENTUALE SPEDIZIONE DELL'ELENCO DELLE VP ESEGUITE NELL'ULTIMO TRIMESTRE, per evitare che alcune di queste (quelle relative a macchine che siano interessate dalla trasformazione a RT) vengano escluse dalla preparazione stessa.

4. Nella documentazione relativa alla gestione degli RT sono state inserite le linee guida che, a nostro parere, vale la pena di seguire per una gestione ottimale e comoda delle nuove situazioni che si verranno a delineare.

Si rimanda al link

http://www.hinserdata.com/Download/GeaWin/GuidaOperativaRT_LightPlus_GeaWin.pdf

disponibile anche per un accesso diretto nella schermata richiamabile con il pulsante MANUALI disponibile dal menu principale del programma.

- **DALLA VERSIONE FULL + MODULO FATTURAZIONE**

1. Sono state implementate tutte le funzionalità necessarie per ottenere la generazione del file XML secondo le specifiche dell'Agenzia delle Entrate per ogni fattura/nota di credito emessa.

Per i dettagli si rimanda alla nota specifica, disponibile sia sul sito www.hinserdata.com, nella sezione AGGIORNAMENTI, sia nella schermata richiamabile con il pulsante MANUALI disponibile dal menu principale del programma.

- **DALLA VERSIONE FULL**

1. Nella documentazione relativa alla gestione degli RT sono state inserite le linee guida che, a nostro parere, vale la pena di seguire per una gestione ottimale e comoda delle nuove situazioni che si verranno a delineare.
Si rimanda al link

http://www.hinserdata.com/Download/GeaWin/GuidaOperativaRT_Full_GeaWin.pdf

disponibile anche per un accesso diretto nella schermata richiamabile con il pulsante MANUALI disponibile dal menu principale del programma.

2. E' stata aggiunta la possibilità di personalizzare la descrizione legata ad ognuna delle date delle VISITE PROGRAMMATE, disponibili nella terza schermata dei dati anagrafici della macchina: MAT./VIS./TEC./COS.LIS.



Questa possibilità è presente nei PARAMETRI – PAR.GENERALI PAG.2

Descrizione Prima Visita	Scad. DGFE
Descrizione Seconda Visita	Scad. Cert.Dis.
Descrizione Terza Visita	.
Descrizione Quarta Visita	.
Descrizione Quinta Visita	.

In questo modo, come evidenziato nella figura precedente, è possibile tenere registrata, per ogni macchina la DATA DI SCADENZA DEL DGFE, oppure la DATA DI SCADENZA DEL CERTIFICATO DISPOSITIVO.

Le date indicate sono disponibili in ogni selezione effettuabili in fase di emissione tabulati o di estrazione dati, generando di fatto scadenziari specifici da usare per programmare al meglio il lavoro o per verificare la completezza del lavoro eseguito. Solo a titolo di esempio, se si impostassero le descrizioni come indicato sopra, la schermata della macchina risulterebbe essere:

Visite Programmate		Costi Aziendali		Da Par.	Listino x Cliente		Da Par.
Scad. DGFE	01/10/2019	x ora viaggio	0.00	0.00	x ora viaggio	0.00	0.00
Scad. Cert.Dis.	01/02/2019	x ora lavoro	0.00	15.00	x ora lavoro	0.00	30.00
	01/03/2019	unit. x km	0.00	0.50	unit. x km	0.00	1.00
	01/04/2019	unit. x chiamata	0.00	0.00	unit. x chiamata	0.00	35.00
	//	unit. x vis.obbligatoria	0.00	25.00	unit. x vis.obbligatoria	0.00	50.00

MATERIALI	Descrizione	Data	Quantità
Toner Nero		//	0.00
Toner Giallo		//	0.00
Toner Ciano		//	0.00
Toner Magenta		//	0.00

x Prossimo Interv. 1	
x Prossimo Interv. 2	
x Prossimo Interv. 3	
Note - riga 1	
Note - riga 2	
Note - riga 3	

Tecnologie Utilizzate	Software Magazzino	<input type="checkbox"/> S/N	Azienda	001	HINSER DATA S.R.L.
Personal Computer	ADSL	<input type="checkbox"/> S/N	Cliente	000001	HINSER DATA SRL
Sistema Anti-intrusione	Sistema Anti-taccheggio	<input type="checkbox"/> S/N	Matricola	0010000010000000011	L.F. AA
Software Gestionale	Sito Internet	<input type="checkbox"/> S/N			
POS	Lettore Ottico	<input type="checkbox"/> S/N			
Video Controllo	Rilevatore Banconote False	<input type="checkbox"/> S/N			

Stato Record
ATTIVO !!! FINE - F10

mentre la schermata da cui impostare le selezioni sulle macchine risulterebbe essere:

Inserire i campi su cui si desidera effettuare le selezioni per la stampa :		
01.	<input type="checkbox"/> Codice azienda	25. <input type="checkbox"/> Situazione
02.	<input type="checkbox"/> Codice cliente	26. <input type="checkbox"/> Fascia di vendita
03.	<input type="checkbox"/> Descriz abbrev ubicaz	27. <input type="checkbox"/> NUM.AZZERAMENTI
04.	<input type="checkbox"/> Rag soc ubicaz	28. <input type="checkbox"/> CP B/N ULT.FAT
05.	<input type="checkbox"/> C.A.P. ubicaz	29. <input type="checkbox"/> CP COL ULT.FAT
06.	<input type="checkbox"/> Località ubicaz	30. <input type="checkbox"/> COPIE B/N X FAT
07.	<input type="checkbox"/> Prov ubicaz	31. <input type="checkbox"/> COPIE COL X FAT
08.	<input type="checkbox"/> Categoria	32. <input type="checkbox"/> COPIE B/N REALI
09.	<input type="checkbox"/> Modello	33. <input type="checkbox"/> COPIE COL REALI
10.	<input type="checkbox"/> Matricola	34. <input type="checkbox"/>
11.	<input type="checkbox"/> Identificativo	35. <input type="checkbox"/>
12.	<input type="checkbox"/> Data di acquisto	36. <input type="checkbox"/>
13.	<input type="checkbox"/> Data di consegna	37. <input type="checkbox"/> DATA AZZERAM.
14.	<input type="checkbox"/> Data di ritiro	38. <input type="checkbox"/> B/N ULT.FAT
15.	<input type="checkbox"/> Data scadenza gar	39. <input type="checkbox"/> COL ULT.FAT
16.	<input type="checkbox"/> Tipo di installazione	40. <input type="checkbox"/> B/N X FAT
17.	<input type="checkbox"/> Tipo di abbonamento	41. <input type="checkbox"/> COL X FAT
18.	<input type="checkbox"/> Data inizio abbonam	42. <input type="checkbox"/> B/N REA
19.	<input type="checkbox"/> Data fine abbonam	43. <input type="checkbox"/> COL REA
20.	<input type="checkbox"/> Importo abbonamento	44. <input type="checkbox"/>
21.	<input type="checkbox"/> Tecnico	45. <input type="checkbox"/>
22.	<input type="checkbox"/> Tipo di attività	46. <input type="checkbox"/>
23.	<input type="checkbox"/> Venditore	47. <input type="checkbox"/> Numero interv
24.	<input type="checkbox"/> Zona	48. <input type="checkbox"/> Data ultimo interv
		49. <input type="checkbox"/> Data ultimo interv obbl
		50. <input type="checkbox"/> Note 1
		51. <input type="checkbox"/> Note 2
		52. <input type="checkbox"/> Note 3
		53. <input type="checkbox"/> Scad. DGFE
		54. <input type="checkbox"/> Scad. Cert.Dis.
		55. <input type="checkbox"/>
		56. <input type="checkbox"/>
		57. <input type="checkbox"/>
		58. <input type="checkbox"/> Uso Personal Computer (Si/No)
		59. <input type="checkbox"/> Uso POS
		60. <input type="checkbox"/> Uso ADSL
		61. <input type="checkbox"/> Uso Lettore Ottico
		62. <input type="checkbox"/> Uso Sist. Anti-intrusione
		63. <input type="checkbox"/> Uso Sist. Videocontrollo
		64. <input type="checkbox"/> Uso Sist. Anti-taccheggio
		65. <input type="checkbox"/> Uso Rilevatore banconote
		66. <input type="checkbox"/> Uso Software Gestionale
		67. <input type="checkbox"/> Uso Software Magazzino
		68. <input type="checkbox"/> Sito Internet
		69. <input checked="" type="checkbox"/> Macchine Defiscalizzate Si/No/Tutte
		70. <input type="checkbox"/> Marchio (scheda macchina)

APPLICA SEL.
CANCELLA SEL.